

دليل البدء السريع للتثبيت

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1
SUSE Linux Enterprise Desktop

اتبع الإجراءات التالية لتثبيت إصدار جديد من SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 SP1. يمنحك هذا المستند نظرة عامة سريعة على كيفية التشغيل عن طريق تثبيت SUSE Linux Enterprise Desktop افتراضياً.

1.0 مرحباً بك في SUSE Linux Enterprise Desktop

للحصول على مزيد من إرشادات التثبيت التفصيلية واستراتيجيات التوزيع، راجع وثائق SUSE Linux Enterprise Desktop المتوفرة على <http://www.novell.com/documentation>

1.1 الحد الأدنى من متطلبات النظام

- معالج Pentium® III بسرعة 500 ميغا هرتز أو أعلى (يفضل معالج Pentium 4 بسرعة 2.4 غيغا هرتز أو أعلى أو أي معالج من النوع (AMD64/Intel® EM64T)
- ذاكرة RAM فعلية مساحتها 512 ميغابايت (تفضل مساحة 1 غيغابايت)
- توفر مساحة 3 غيغابايت على القرص (تفضل مساحة أكبر)
- دقة عرض 800 × 600 (768 × 1024 وتفضل دقة أعلى)


1.2 تثبيت SUSE Linux Enterprise Desktop

اتبع هذه الإرشادات في حالة عدم وجود نظام Linux على الجهاز الخاص بك، أو إذا أردت استبدال نظام Linux موجود.

1. أدخل قرص الفيديو الرقمي الخاص بالمنتج SUSE Linux Enterprise Desktop في محرك الأقراص، ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر لبدء تشغيل برنامج التثبيت.



2. حدد//تثبيت من شاشة التشغيل ثم اضغط المفتاح Enter. يتم من خلال هذا الإجراء تحميل برنامج تثبيت SUSE Linux Enterprise Desktop، ويبدأ تشغيل التثبيت في الوضع العادي.



3. حدد اللغة المطلوب استخدامها أثناء التنصيب وللنظام المثبت.

4. اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق نعم، أووافق على بنود الترخيص. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.



5. حدد ما إذا كنت تريد تنفيذ تنصيب جديد أم تحديث من إصدار سابق من SUSE Linux Enterprise Desktop. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.



6. حدد الساعة والمنطقة الزمنية المطلوب استخدامها في النظام لديك. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.



7. أدخل اسمك الأول والأخير في الحقل **الاسم الكامل للمستخدم**، واسم تسجيل الدخول الخاص بك في الحقل **اسم المستخدم**، وكلمة السر الخاصة بك (التي يوصي بها مسؤول النظام لديك) في الحقل **كلمة السر**.

لأسباب تتعلق بالأمان، يجب أن يكون طول كلمة السر الخاصة بك ثمانية أحرف على الأقل، ويجب أن تحتوي على أحرف لاتينية صغيرة وكبيرة وأرقام. الحد الأقصى لطول كلمات السر هو 72 حرفاً، علماً بأن كلمات المرور حساسة لحالة الأحرف. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



8. أدخل كلمة سر لحساب مسؤول النظام (الذي يسمى المستخدم المسؤول).

يجب عدم نسيان كلمة سر المسؤول. بعد إدخال كلمة السر هنا، لا يمكن استرداد كلمة السر. ويمكن إعادة تعيينها فقط من خلال المساعدة الإدارية. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



9. استخدم الشاشة "إعدادات التثبيت" لعرض عدد من خيارات التثبيت والتقسيم المقترحة، ثم قم بتغيير الخيارات التي تريدها عند الضرورة.

تحتوي علامة التنويب **نظرة عامة** على خيارات تحتاج أحياناً إلى التدخل اليدوي (على سبيل المثال، التقسيم والبرامج). تحتوي علامة التنويب **خبير** على خيارات تكوين متقدمة.

10. انقر فوق **قبول** لقبول أية اتفاقيات ترخيص مطلوبة. ستظهر الشاشة التالية:



11. انقر فوق **تنصيب** لبدء تشغيل التنصيب.



تستغرق عملية التنصيب عادةً فترة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، حسب أداء النظام ونطاق البرنامج المحدد. يمكنك أثناء التنصيب مشاهدة العرض التقديمي للمنتج أو ملاحظات الإصدار التي تحتوي على أحدث المعلومات أو سجل التنصيب التفصيلي.


12. بعد الانتهاء من إعداد النظام الأساسي وتنصيب كافة حزم البرامج المحددة، سيبدأ تشغيل تنصيب SUSE Linux Enterprise Desktop في نظام Linux الجديد لتنفيذ تكوين النظام التلقائي. يحاول هذا الروتين تكوين الشبكة والوصول للإنترنت، كما يقوم بإعداد الجهاز الخاص بك. لا تحتاج هذه العملية إلى أي تدخل.

13. قم بتمكين النظام لتلقي تحديثات عبر الإنترنت من الشاشة "تكوين Novell Customer Center". انقر فوق **التكوين الآن** < التالي > متابعة لتسجيل النظام لديك.



لتخطي هذه الخطوة، انقر فوق **التكوين لاحقاً** < **التالي** وتابع التثبيت. يمكنك تكوين هذا الخيار بعد تثبيت المنتج.

14. انقر فوق **إنهاء** في الشاشة "اكتمل التثبيت" لإغلاق تثبيت SUSE Linux Enterprise Desktop والانتقال إلى شاشة الدخول.



15. انقر فوق اسم المستخدم الخاص بك، ثم أدخل كلمة السر الخاصة بك في الحقل **كلمة السر**. اضغط **Enter** للدخول.

2.0 الإشعار القانوني

كافة المحتويات خاضعة لحقوق النسخ © 2006- لشركة Novell, Inc.

يخضع هذا الدليل لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركة Novell. وإعادة إنشاء هذا الدليل أو نسخه أو توزيعه، فإن هذا يعني موافقتك صراحة على الالتزام بشروط اتفاقية الترخيص وببنودها.

يجوز إعادة إنشاء هذا الدليل أو نسخه أو توزيعه، بمطلق الحرية، على علاته أو كجزء من حزمة مجمعة في نسخة إلكترونية و/أو مطبوعة بشرط استيفاء الشروط التالية:

ظهور إشعار حقوق النسخ هذا وأسماء المؤلفين والمساهمين بوضوح وبشكل مميز على كافة النسخ المعاد إنشاؤها والمنسوخة والموزعة. وكذلك إعادة إنشاء هذا الدليل و/أو توزيعه، وبالأخص النسخة المطبوعة منه، للاستخدام غير التجاري فقط. ويجب الحصول على موافقة صريحة من شركة Novell, Inc قبل أي استخدام آخر لأي دليل أو جزء منه.

للتعرف على العلامات التجارية لشركة Novell، راجع قائمة علامات الخدمات والعلامات التجارية لشركة Novell على <http://www.novell.com/company/legal> Linux <http://www.novell.com/company/legal> هي علامة تجارية مسجلة لصاحبها Linus Torvalds. وتخص كافة العلامات التجارية الأخرى الخاصة بجهات خارجية أصحابها المعنيين. يشير رمز العلامة التجارية (®) و TM (وغير ذلك) إلى علامة تجارية لشركة Novell، وتشير علامة النجمة (*) إلى علامة تجارية خاصة بجهة خارجية.

تم تجميع المعلومات الواردة في هذا الدليل مع العناية البالغة بالتفاصيل. ومع ذلك، لا يضمن هذا توفر الدقة الكاملة. لا تتحمل شركة Novell, Inc. أو SUSE LINUX Products GmbH أو المؤلفون أو المترجمون مسؤولية أية أخطاء محتملة أو ما ينتج عنها.