

# クイックスタートのインストール

## SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1

NOVELL® クイックスタートカード

SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 SP1の新バージョンをインストールするには次の手順に従います。このマニュアルでは、SUSE Linux Enterprise Desktopをデフォルトでインストールする方法について簡単に説明します。

## SUSE Linux Enterprise Desktopへようこそ

インストール方法と展開戦略の詳細については、<http://www.novell.com/documentation/>にあるSUSE Linux Enterprise Desktopマニュアルを参照してください。

### 最小限のシステム要件

- Pentium® III 500 MHz以上のプロセッサ（推奨プロセッサは、Pentium 4 2.4 GHz以上か、任意のAMD64またはIntel® EM64T）
- 512MBの物理RAM (1GBを推奨)
- 3GBの空きディスク容量(これより多くを推奨)。
- ディスク解像度 - 800x600 (1024x768以上を推奨)

### SUSE Linux Enterprise Desktopのインストール

コンピュータにLinuxシステムをインストールしていない場合、または既存のLinuxシステムを入れ替えたい場合、これらの手順を使用します。

1. SUSE Linux Enterprise Desktop DVDをドライブに挿入し、コンピュータをリブートして、インストールプログラムを起動します。




2. ブート画面で「インストール」を選択して、Enterキーを押します。これで、SUSE Linux Enterprise Desktopのインストールプログラムがロードされ、通常モードでインストールが開始します。




3. インストール時、およびインストールしたシステムに使用する言語を選択します。
4. ライセンス契約書を読み、[はい、ライセンスに同意します] をクリックします。[次へ] で続行します。



5. [新規にインストール] するか、SUSE Linux Enterprise Desktopの旧バージョンからアップグレードするか選択します。[次へ] で続行します。




6. システムで使用するクロックとタイムゾーンを選択します。[次へ] で続行します。



7. [User's Full Name] フィールドに自分の姓名を入力し、[ユーザ名] フィールドにログイン名を、[パスワード] フィールドに(システム管理者が推奨したとおりの)パスワードを入力します。


セキュリティ上の理由から、パスワードは8文字の長さとし、大文字、小文字、数字を組み合わせなければなりません。パスワードは最長72文字とし、大文字小文字を区別します。[次へ] で続行します。



8. システム管理者(rootユーザと呼ぶ)のアカウントのパスワードを入力します。

rootパスワードは忘れないようにしてください。ここで入力すると、このパスワードを取得することはできません。管理上の支援を受けない限り、リセットできません。[次へ] で続行します。






9. 提案されたインストールとパーティションのオプションの数をインストール設定画面に表示し、任意のオプションを変更します。

[概要] タブには、手動介入が必要な場合のあるオプションが含まれています(たとえば、パーティション分割やソフトウェア)。  
[エキスパート] タブには、高度な設定オプションが含まれています。

10. 必要な使用許諾契約を受諾する場合は、[受諾] をクリックします。次の画面が表示されます。




11. [インストールする] をクリックして、インストールを開始します。



システムのパフォーマンスと選択したソフトウェアスコープにより、インストールには15～30分かかります。インストール中は、製品のプレゼンテーション、最新情報を含むリリースノート、または詳細なインストールログのいずれかを表示できます。


12. 基本的なシステムセットアップと選択したすべてのソフトウェアパッケージのインストールを完了すると、**SUSE Linux Enterprise Desktop** インストールは新しいLinuxシステムをブートして、自動システム設定を実行します。このルーチンは、ネットワークおよびインターネットアクセスの設定とハードウェアの設定を試行します。このプロセスでは、なにも介入する必要はありません。

13. [ノベルカスタマセンターの環境設定] 画面で、システムのオンラインアップデートを有効にします。  
[今すぐ設定] > [次へ] > [続行] の順にクリックして、システムを登録します。



この手順をスキップするには、[後で設定] > [次へ] をクリックしてインストールを続行します。製品のインストール後にこのオプションを設定することができます。

14. [インストールが完了しました] 画面で、[完了] をクリックすると、**SUSE Linux Enterprise Desktop** インストールが終了し、続いて、ログイン画面が表示されます。



15. 該当するユーザ名をクリックし、[パスワード]フィールドに、パスワードを入力します。Enterキーを押して、ログインします。

## 保証と著作権

All content is copyright © 2006- 2010 Novell, Inc.

このマニュアルは、**Novell**の知的所有権で保護されています。このマニュアルを複製、コピー、または配布するには、本使用許諾契約の各条項に明示的に同意する必要があります。

このマニュアルは、以下の条件を満たす限り、電子的または印刷物などの形式で、自由に複製、コピー、配布することができます。

複製、コピー、配布されるコピーには、この著作権表示と作成者、貢献者名が明示的かつ弁別的に表示する必要があります。このマニュアルは、特に印刷形式の場合、非商用の目的でのみ複製、配布できます。本マニュアルの全部または一部を他の目的で使用する場合は、事前に**Novell, Inc**から明示的な許可を得る必要があります。

**Novell**の商標リストについては、<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>の**Novell Trademark and Service Mark List**を参照してください。\***Linux**は**Linus Torvalds**氏の登録商標です。他のすべての第三者の商標は、各所有者が所有権を有しています。商標記号(®、™など)は、**Novell**の商標を表しています。アスタリスク(\*)は、サードパーティの商標を表します。

本書のすべての情報は、細心の注意を払って編集されています。しかし、このことは絶対に正確であることを保証するものではありません。**Novell, Inc.**、**Suse Linux Products GmbH**、著者、翻訳者のいずれも誤りまたはその結果に対して一切責任を負いかねます。

Novell®

