

Inicialização rápida da instalação SUSE Linux Enterprise Desktop 11

NOVELL® CARTÃO DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

Use os seguintes procedimentos para instalar uma nova versão do SUSE® Linux Enterprise Desktop 11. Este documento apresenta uma breve visão geral das etapas da instalação padrão de um SUSE Linux Enterprise Desktop.

Bem-vindo ao SUSE Linux Enterprise Desktop

Para obter mais detalhes sobre as instruções de instalação e as estratégias de implantação, consulte a documentação do SUSE Linux Enterprise em <http://www.novell.com/documentation/>.


Requisitos do sistema

- PC com processador Pentium® III 500 MHz ou superior (recomendado: processador Pentium 4 de 2.4 GHz ou superior, ou qualquer AMD64 para Intel® EM64T)
- 512 MB de memória física RAM (recomendado: 1 GB)
- 3 GB de espaço disponível em disco (recomenda-se mais)
- Resolução de tela de 800 x 600 (recomendado: 1024 x 768 ou superior)

Instalando o SUSE Linux Enterprise Desktop

Use estas instruções caso não haja um sistema Linux na sua máquina ou caso deseje substituir um sistema Linux já instalado.


1. Insira o DVD do SUSE Linux Enterprise Desktop na unidade e reinicialize o computador para iniciar o programa de instalação.



2. Selecione *Instalação* na tela de inicialização e pressione Enter. O programa de instalação do SUSE Linux Enterprise Desktop será carregado, iniciando a instalação no modo normal.




3. Selecione o idioma a ser usado durante a instalação e no sistema instalado.
4. Leia o Contrato de Licença e clique em *Sim, Aceito Este Contrato de Licença*. Continue com *Avançar*.



5. Indique se deseja realizar uma *Instalação Nova* ou uma atualização de versão anterior do SUSE Linux Enterprise. Continue com *Avançar*.




6. Selecione o relógio e o fuso horário a serem usados no sistema. Continue com *Avançar*.



7. Digite seu nome e sobrenome no campo *Nome Completo do Usuário*, seu nome de login no campo *Nome do Usuário* e sua senha (como recomendado pelo administrador do sistema) no campo *Senha*.

Por questões de segurança, a senha deve ter pelo menos oito caracteres e incluir letras maiúsculas e minúsculas e números. As senhas podem ter até 72 caracteres e diferenciam maiúsculas de minúsculas. Continue com *Avançar*.



8. Digite uma senha para a conta do administrador do sistema (o usuário `root`).


Nunca esqueça a senha do `Root`. Depois de digitada aqui, a senha não pode mais ser recuperada. Ela apenas pode ser redefinida com ajuda administrativa. Continue com *Avançar*.



9. Use a tela *Configurações de Instalação* para ver as propostas de instalação e opções de particionamento, em seguida, mude as opções desejadas, se necessário.

A guia *Visão Geral* contém opções que às vezes precisam de intervenção manual (por exemplo, particionamento e software). A guia *Avançada* contém opções especiais, descritas abaixo.

10. Clique em *Aceitar* para aceitar os contratos de licença que venham a aparecer. Você verá a seguinte tela:




11. Clique em *Instalar* para iniciar a instalação.




Após concluída a configuração básica do sistema e a instalação de todos os pacotes de software selecionados, a instalação do SUSE Linux Enterprise Desktop faz a reinicialização com o novo sistema Linux. Depois disso, você poderá criar usuários, configurar o hardware e configurar os serviços do sistema.

12. Clique em *Configurar Agora* > *Avançar* > *Continuar* para habilitar o seu sistema a fazer atualizações online.



Para ignorar esta etapa, clique em *Configurar Depois* > *Avançar* e continue com a instalação. É possível configurar essa opção após a instalação do produto.

13. Clique em *Concluir* na tela *Instalação Concluída* para fechar a instalação do SUSE Linux Enterprise Desktop e passar para a tela de login.



14. Clique no seu nome de usuário e digite a sua senha no campo *Senha*. Pressione **Enter** para efetuar login.

Informações legais

Todo o conteúdo é copyright © 2006– 2009 Novell, Inc.

Este manual é protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Novell. Ao reproduzir, duplicar ou distribuir este manual, você concorda explicitamente com os termos e as condições deste contrato de licença.

Este manual pode ser livremente reproduzido, duplicado e distribuído da forma como está ou como parte de um pacote bundle em formato eletrônico e/ou impresso, desde que, entretanto, as seguintes condições sejam atendidas:

O aviso de copyright e os nomes dos autores e contribuidores devem aparecer de forma clara e evidente em todas as cópias reproduzidas, duplicadas e distribuídas. Este manual, especificamente no formato impresso, é reproduzido e/ou distribuído apenas para uso não comercial. A autorização expressa da Novell, Inc. deve ser obtida antes de qualquer outro uso de um manual ou de parte dele.

Para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte a Lista de marcas registradas e de marcas de serviço da Novell em

<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>

[<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>]. Linux* é uma marca registrada de Linus Torvalds. Todas as outras marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários. Um símbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell; um asterisco (*) indica uma marca registrada de terceiros.

Todas as informações deste manual foram compiladas com a maior atenção possível aos detalhes. Entretanto, isso não garante uma precisão absoluta. A Novell, Inc., o SUSE LINUX Products GmbH, os autores ou os tradutores não deverão ser responsabilizados por possíveis erros ou consequências decorrentes.

Novell®

