

安装快速入门

SUSE Linux Enterprise Desktop 11

NOVELL® 快速入门卡

使用以下步骤安装 SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 的新版本。本文档提供了有关如何完整运行 SUSE Linux Enterprise Desktop 默认安装的快速概述。

欢迎使用 SUSE Linux Enterprise Desktop

有关更详细的安装指导和部署策略，请参见位于 <http://www.novell.com/documentation/> 的 SUSE Linux Enterprise 文档。

系统要求

- 个人计算机：Pentium® III 500 mhz 或以上的处理器（建议 Pentium 4 2.4 Ghz 或以上，或者任何 AMD64 for Intel® EM64T 处理器）
- 512 MB 的物理 RAM（建议 1 GB）
- 3 GB 可用磁盘空间（建议更多）
- 800 x 600 显示器分辨率（建议 1024 x 768 或以上）



安装 SUSE Linux Enterprise Desktop

如果计算机上没有 Linux 系统或想替换现有的 Linux 系统，则使用这些说明。

1. 将 SUSE Linux Enterprise Desktop DVD 插入驱动器，然后重引导计算机以启动安装程序。



2. 在引导屏幕上选择安装并按 Enter 键。系统随即会以常规方式装载 SUSE Linux Enterprise Desktop 安装程序并开始安装。



3. 选择安装中要使用的语言和所安装系统的语言。
4. 阅读许可协议，然后单击是，我同意许可协议。按下一步继续。



5. 选择是要完成全新安装还是完成从 SUSE Linux Enterprise 先前版本更新。按下一步继续。



6. 选择系统使用的时钟和时区。按下一步继续。

7. 在用户全名字段中输入您的姓名，在用户名字段中输入人登录名，并按照系统管理员的建议在密码字段输入密码。

出于安全考虑，您的密码至少应为八个字符，而且要包含大小写字母及数字。密码最长为 72 个字符，区分大小写。按下一步继续。



8. 输入系统管理员帐户（称为 root 用户）的密码。

千万不要忘记 root 密码。您在此处输入之后，就不能再检索该密码。该密码只可通过管理助手重置。按下一步继续。



9. 使用“安装设置”屏幕查看多个建议的安装和分区选项，然后根据需要更改所需选项。

概述选项卡包含有时需要手动干预的选项（例如，分区和软件）。选项卡专家包含几个特殊选项，如下所述。

10. 单击接受接受可能出现的任何许可协议。您将看到以下屏幕：



11. 单击安装开始安装。




完成基本系统设置并安装完所有选定的软件包后，SUSE Linux Enterprise Desktop 安装程序会引导进入新的 Linux 系统中，之后您可以创建用户，配置硬件以及设置系统服务。

12. 单击立即配置 > 下一步 > 继续来启用系统以获取联机更新。



要跳过这一步，单击稍后配置 > 下一步，然后继续进行安装。可以在产品安装完后再配置此选项。

13. 单击“安装已完成”屏幕中的完成，结束 SUSE Linux Enterprise Desktop 安装并继续进入登录屏幕。



14. 单击您的用户名，然后在密码字段输入密码。按 Enter 登录。

法律声明

所有内容的版权都属于 © 2006- 2009 Novell, Inc.

本手册受 Novell 知识产权的保护。复制、复印或分发本手册，表示您明确同意遵守本许可协议的条款。

本手册可如上或作为捆绑包的一部分免费复制、复印或分发（电子和/或打印格式），前提是满足以下条件：

本版权声明及作者和贡献者姓名清晰地出现在复制、复印和分发的所有副本上。复制和/或分发本手册（尤其是打印格式）仅限于非商业用途。将本手册或其一部分用于任何其他用途，都必须事先获得 Novell, Inc 的明确授权。

有关 Novell 商标的列表，请参阅 Novell 商标和服务标记列表
(<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>)
[<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>]。Linux* 是 Linus Torvalds 的注册商标。所有第三方商标均属其各自所有者的财产。商标符号（®、™ 等）代表 Novell 商标；星号 (*) 代表第三方商标。

本指南力求涵盖所有细节。但这并不确保本指南准确无误。无论是 Novell, Inc.、SUSE LINUX 产品 GmbH、作者还是翻译人员都不对任何可能的错误或因错误造成的任何后果负责。

