

安装快速入门

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1

NOVELL® 快速入门卡

使用以下步骤安装 SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 SP1 的新版本。本文档简要概述了如何运行 SUSE Linux Enterprise Desktop 的默认安装。

欢迎使用 SUSE Linux Enterprise Desktop

有关更详细的安装说明和部署策略，请参阅位于 <http://www.novell.com/documentation/> 的 SUSE Linux Enterprise Desktop 文档。

最低系统要求

- Pentium® III 500 MHz 或以上的处理器（建议 Pentium 4 2.4 Ghz 或以上，或者任何 AMD64 Intel® EM64T 处理器）
- 512 MB 的物理 RAM（建议 1 GB）
- 3 GB 可用磁盘空间（建议更多）
- 800 x 600 显示器分辨率（建议 1024 x 768 或以上）


安装 SUSE Linux Enterprise Desktop

如果计算机上没有安装 Linux 系统或要替换现有的 Linux 系统，请遵循这些指导。


1. 将 SUSE Linux Enterprise Desktop DVD 插入驱动器，然后重引导计算机以启动安装程序。



2. 在引导屏幕上选择安装并按 Enter 键。系统随即会以常规方式装载 SUSE Linux Enterprise Desktop 安装程序并开始安装。



3. 选择安装中要使用的语言和所安装系统的语言。
4. 阅读许可协议，然后单击我接受许可证条款。按下一步继续。



7. 在用户的完整名称字段中输入您的姓名，在用户名字段中输入登录名，并按照系统管理员的建议在密码字段输入密码。

出于安全考虑，您的密码至少应为八个字符，而且要包含大小写字母及数字。密码最长为 72 个字符，区分大小写。按下一步继续。



5. 选择是要完成全新安装还是完成从 SUSE Linux Enterprise Desktop 的先前版本更新。按下一步继续。



8. 输入系统管理员帐户（称为 root 用户）的密码。

千万不要忘记 root 密码！您在此处输入之后，就不能再检索该密码。该密码只可通过管理助手重设置。按下一步继续。



6. 选择系统使用的时钟和时区。按下一步继续。



9. 使用“安装设置”屏幕查看多个建议的安装和分区选项，然后根据需要更改所需选项。

概述选项卡包含有时需要手动干预的选项（例如，分区和软件）。专家选项卡包含高级配置选项。

10. 单击接受接受任何需要的许可协议。您将看到以下屏幕：



11. 单击安装开始安装。




根据系统性能和所选的软件范围，安装通常需要 15 到 30 分钟。在安装期间，您可以查看产品演示、包含最新信息的发行说明或详细的安装日志。

12. 完成基本系统设置和所有选定软件包的安装后，SUSE Linux Enterprise Desktop 安装程序引导进入新的 Linux 系统，以执行自动系统配置。该例程将尝试配置您的网络和因特网访问并设置您的硬件。该过程不需要任何交互。
13. 允许您的系统在 Novell Customer Center “配置”屏幕中联机更新。单击立即配置 > 下一步 > 继续注册您的系统。



要跳过这一步，单击稍后配置 > 下一步，然后继续进行安装。可以在产品安装完后再配置此选项。

14. 单击“安装已完成”屏幕中的完成，结束 SUSE Linux Enterprise Desktop 安装并继续进入登录屏幕。



15. 单击您的用户名，然后在密码字段输入密码。按 Enter 登录。

法律声明

所有内容的版权都属于 © 2006- 2010 Novell, Inc.

本手册受 Novell 知识产权的保护。复制、复印或分发本手册，表示您明确同意遵守本许可证协议的条款。

本手册可如上或作为捆绑包的一部分免费复制、复印或分发（电子和/或打印格式），前提是满足以下条件：

本版权声明及作者和贡献者姓名清晰地出现在复制、复印和分发的所有副本上。复制和/或分发本手册（尤其是打印格式）仅限于非商业用途。将本手册或其一部分用于任何其他用途，都必须事先获得 Novell, Inc 的明确授权。

有关 Novell 商标的列表，请参见 Novell 商标和服务标记列表
(<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>)
[<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>]。Linux* 是 Linus Torvalds 的注册商标。所有第三方商标均属其各自所有者的财产。商标符号（®、™ 等）代表 Novell 商标；星号 (*) 代表第三方商标。

本指南力求涵盖所有细节。但这并不确保本指南准确无误。无论是 Novell, Inc.、SUSE LINUX 产品 GmbH、作者还是翻译人员都不对任何可能的错误或因错误造成的任何后果负责。

