

دليل البدء السريع للتثبيت

SUSE Linux Enterprise Server 11

اتبع الإجراءات التالية لتثبيت إصدار جديد من SUSE® Linux Enterprise Server 11. يقدم هذا المستند نظرة عامة سريعة على كيفية إجراء التثبيت الافتراضي للمنتج SUSE Linux Enterprise Server.

مرحباً بك في SUSE Linux Enterprise Server

للتعرف على مزيد من إرشادات التثبيت واستراتيجيات التوزيع التفصيلية، راجع وثائق SUSE Linux Enterprise على <http://www.novell.com/documentation>.

متطلبات النظام

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بمعالج Pentium* III بسرعة 500 ميغا هرتز أو أعلى (يوصى بمعالج Pentium 4 2.4 غيغا هرتز أو أعلى أو أي AMD64 لمعالج Intel* EM64T)
- ذاكرة RAM فعلية مساحتها 512 ميغابايت (تفضل مساحة 1 غيغابايت)
- توفر مساحة 2 غيغابايت على القرص (تفضل مساحة أكبر)
- دقة عرض 800 × 600 (768 × 1024 وتفضل دقة أعلى)


تثبيت SUSE Linux Enterprise Server

اتبع هذه الإرشادات إذا لم يكن لديك نظام Linux على جهازك أو إذا كنت تريد استبدال نظام Linux موجود.

1. أدخل قرص الفيديو الرقمي الخاص بالمنتج SUSE Linux Enterprise Server في محرك الأقراص، ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر لبدء تشغيل برنامج التثبيت.



2. حدد//تثبيت من شاشة التشغيل ثم اضغط المفتاح Enter. يتم من خلال هذا الإجراء تحميل برنامج تثبيت SUSE Linux Enterprise Server، ويبدأ تشغيل التثبيت في الوضع العادي.



3. حدد اللغة المطلوب استخدامها أثناء التثبيت وللنظام المثبت.
4. أقرأ اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق نعم، أوافق على اتفاقية الترخيص. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.



5. حدد ما إذا كنت تريد إجراء **تنصيب جديد** أو تحديث من إصدار سابق من SUSE Linux Enterprise. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



6. حدد الساعة والمنطقة الزمنية المطلوب استخدامهما في النظام لديك. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



7. حدد ما إذا كنت تريد التثبيت كنظام تشغيل أساسي على **جهاز فعلي** أو كضيف ظاهري في جهاز XEN من خلال تحديد **جهاز ظاهري** أو كضيف ظاهرية يمكنه تشغيل أجهزة ظاهرية أخرى باستخدام الخيار **مضيف ظاهري XEN**. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



8. استخدم شاشة إعدادات التثبيت لعرض عدد من خيارات التثبيت والتقسيم المقترحة، ثم قم بتغيير الخيارات المطلوبة إذا لزم الأمر.

تحتوي علامة التبويب **نظرة عامة** على خيارات تحتاج أحياناً إلى التدخل اليدوي (في معظم مواقف التثبيت العامة). وتحتوي علامة التبويب **خبير** على خيارات خاصة موضحة أدناه.

هام: إذا لم تقم بإجراء أية تغييرات على تحديثات البرنامج، يتم تثبيت GNOME كبيئة سطح مكتب افتراضية. لتثبيت KDE، انقر فوق *البرامج وحدد KDE*. وفقاً للمساحة المتوفرة لديك على القرص، يمكنك اختيار تثبيت كلا سطحي المكتب. قم بالمتابعة بالنقر فوق *تثبيت*.

9. انقر فوق *قبول* لقبول أية اتفاقيات ترخيص.



10. قم ببدء تشغيل التثبيت باستخدام *تثبيت*.

بعد الانتهاء من إعداد النظام الأساسي وتثبيت كافة حزم البرامج المحددة، سيبدأ تشغيل تثبيت SUSE Linux Enterprise Server في نظام Linux الجديد. بعد إعادة التشغيل، ستظهر الشاشة التالية:



11. أدخل كلمة سر لحساب مسؤول النظام (الذي يسمى المستخدم المسؤول).

يجب عدم نسيان كلمة سر المسؤول. بعد إدخال كلمة السر هنا، لا يمكن استرداد كلمة السر. ويمكن إعادة تعيينها فقط من خلال المساعدة الإدارية. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



12. أدخل اسمًا لجهاز الكمبيوتر هذا ومجال DNS الذي ينتمي إليه. قم بالمتابعة بالنقر فوق **التالي**.



13. من الشاشة "تكوين الشبكة"، قم باستعراض اتصالات الشبكة للنظام لديك أو تغييرها.

إذا كانت لديك أجهزة شبكة (مثل بطاقات الشبكة أو البطاقات اللاسلكية أو وصلة DSL أو محول ISDN أو جهاز مودم)، فالأفضل أن يتم تكوين هذه الأجهزة الآن، وذلك لأن الاتصال بالإنترنت يتيح للمنتج SUSE Linux Enterprise Server

إمكانية استرداد أية تحديثات متاحة ويقوم بتضمينها في عملية التثبيت. قم بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.



14. قم باختبار الاتصال بالإنترنت باستخدام الخيار *نعم، اختبار الاتصال بالإنترنت*. يتيح هذا الخيار أيضاً إمكانية البحث عن أحدث ملاحظات إصدار SUSE Linux Enterprise Server. قم بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.

15. قم بعرض نتائج الاختبار على الشاشة "تشغيل اختبار الاتصال بالإنترنت". قم بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.



16. من الشاشة "تكوين Novell Customer Center"، قم بتمكين ميزة تلقي التحديثات عبر الإنترنت على النظام لديك باستخدام *التكوين الآن > التالي > متابعة*.

انقر فوق *التكوين لاحقاً > التالي* لتخطي هذه الخطوة ومتابعة التثبيت. يمكنك تكوين هذا الخيار بعد تثبيت المنتج. قم

بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.



17. بشكل افتراضي، يقوم SUSE Linux Enterprise Server بإنشاء شهادة للنظام. لتعطيل هذا، انقر فوق *تخطي التكوين* < *التالي*. قم بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.



18. حدد *محلي (etc/passwd)* من الشاشة "أسلوب التصديق على المستخدم"، وذلك ما لم تكن هناك إرشادات من مسؤول النظام بخلاف ذلك. قم بالمتابعة بالنقر فوق *التالي*.

المستخدم المحلي الجديد

SUSE Linux Enterprise

الاسم الكامل للمستخدم

الاسم المستخدم

كلمة السر

تأكيد كلمة السر

☐ إظهار بريد النظام
☐ دخول تلقائي

إدارة المستخدمين

التالي الحلف إيقاف تعليمات

الحصير

في مرآة

في تحليل النظام

في المنطقة الزمنية

التثبيت

في سيارو الحاد

في ملخص التثبيت

في إجراء التثبيت

تكوين

في كلمة السر الحذر

في أقصى التثبيت

في اسم المضيف

في شبكة

في مركز العملاء

في تحديث غير إترنت

في الخدمة

مستخدمون

في تنظيف

في ملاحظات الإصدار

في تكوين الأجهزة

19. أدخل اسمك الأول والأخير في الحقل الاسم الكامل للمستخدم، واسم تسجيل الدخول الخاص بك في الحقل اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بك (التي يوصي بها مسؤول النظام لديك) في الحقل كلمة السر.

أسباب تتعلق بالأمان، يجب أن يكون طول كلمة السر الخاصة بك ثمانية أحرف على الأقل، ويجب أن تحتوي على أحرف لاتينية صغيرة وكبيرة وأرقام. ويجب ألا يزيد طول كلمة السر على 72 حرفاً، ولاحظ أن كلمات السر حساسة لحالة الأحرف. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.

ملاحظات الإصدار

SUSE Linux Enterprise

الترجمة: إنجليزية

Release Notes for SUSE Linux Enterprise Server 11

Version 11.0.0.15, 2008-12-08

Abstract

These release notes are generic for all SUSE Linux Enterprise Server 11 based products. Some parts may not apply to a particular architecture/product. Where this is not obvious, the respective architectures are listed explicitly.

Startup and Preparation Guides are found in the `docs` directory on the media. Any documentation (if installed) can be found below `/usr/share/doc/` in the installed system.

This Novell product includes materials licensed to Novell under the GNU General Public License (GPL). The GPL requires that Novell makes available certain source code that corresponds to the GPL-licensed material. The source code is available for download at <http://www.novell.com/linux/source>. Also, for up to three years from Novell's distribution of the Novell product, upon request Novell will mail a copy of the source code. Requests should be sent by e-mail to sls_source_request@novell.com or as otherwise instructed at <http://www.novell.com/linux/source>. Novell may charge a fee to recover its reasonable costs of distribution.

1. Purpose

2. New Features

التالي الحلف إيقاف تعليمات

الحصير

في مرآة

في تحليل النظام

في المنطقة الزمنية

التثبيت

في سيارو الحاد

في ملخص التثبيت

في إجراء التثبيت

تكوين

في كلمة السر الحذر

في أقصى التثبيت

في اسم المضيف

في شبكة

في مركز العملاء

في تحديث غير إترنت

في الخدمة

في مستخدمون

في تنظيف

في ملاحظات الإصدار

في تكوين الأجهزة

20. قم بعرض ملاحظات الإصدار بعد اكتمال تكوين النظام. قم بالمتابعة بالنقر فوق التالي.

يخضع هذا الدليل لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركة Novell. وإعادة إنشاء هذا الدليل أو نسخه أو توزيعه، فإن هذا يعني موافقتك صراحة على الالتزام بشروط اتفاقية الترخيص وبنودها.

يجوز إعادة إنشاء هذا الدليل أو نسخه أو توزيعه، بمطلق الحرية، على علته أو كجزء من حزمة مجمعة في نسخة إلكترونية و/أو مطبوعة بشرط استيفاء الشروط التالية:

ظهور إشعار حقوق النسخ هذا وأسماء المؤلفين والمساهمين بوضوح وبشكل مميز على كافة النسخ المعاد إنشاؤها والمنسوخة والموزعة. وكذلك إعادة إنشاء هذا الدليل و/أو توزيعه، وبالأخص النسخة المطبوعة منه، للاستخدام غير التجاري فقط. ويجب الحصول على موافقة صريحة من شركة Novell, Inc قبل أي استخدام آخر لأي دليل أو جزء منه.

للتعرف على العلامات التجارية لشركة Novell، راجع قائمة علامات الخدمات والعلامات التجارية لشركة Novell على <http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>. Linux* هي علامة تجارية مسجلة لصاحبها Linus Torvalds. وتخص كافة العلامات التجارية الأخرى الخاصة بجهات خارجية أصحابها المعنيين. يشير رمز العلامة التجارية (®) و™ وغير ذلك إلى علامة تجارية لشركة Novell، وتشير علامة النجمة (*) إلى علامة تجارية خاصة بجهة خارجية.

تم تجميع المعلومات الواردة في هذا الدليل مع العناية البالغة بالتفاصيل. ومع ذلك، لا يضمن هذا توفر الدقة الكاملة. لا تتحمل شركة Novell, Inc. أو SUSE LINUX Products GmbH أو المؤلفون أو المترجمون مسؤولية أية أخطاء محتملة أو ما ينتج عنها.