

# Inicialização rápida da instalação SUSE Linux Enterprise Server 11

NOVELL® CARTÃO DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

Use os seguintes procedimentos para instalar uma nova versão do SUSE® Linux Enterprise 11. Este documento apresenta uma breve visão geral das etapas da instalação padrão de um SUSE Linux Enterprise Server.

## Bem-vindo ao SUSE Linux Enterprise Server

Para obter mais detalhes sobre as instruções de instalação e estratégias de distribuição, consulte a Documentação do SUSE Linux Enterprise em <http://www.novell.com/documentation/>.


### Requisitos do sistema

- PC com processador Pentium® III 500 MHz ou superior (recomendado: processador Pentium 4 de 2.4 GHz ou superior, ou qualquer AMD64 para Intel® EM64T)
- 512 MB de memória física RAM (recomendado: 1 GB)
- 2 GB de espaço disponível em disco (recomenda-se mais)
- Resolução de tela de 800 x 600 (recomendado: 1024 x 768 ou superior)

### Instalando o SUSE Linux Enterprise Server

Use estas instruções caso não haja um sistema Linux na sua máquina ou caso deseje substituir um sistema Linux já instalado.


1. Insira o DVD do SUSE Linux Enterprise Server na unidade e reinicialize o computador para iniciar o programa de instalação.



2. Selecione *Instalação* na tela de boot e pressione **Enter**. O programa de instalação do SUSE Linux Enterprise Server será carregado, iniciando a instalação no modo normal.



3. Selecione o idioma a ser usado durante a instalação e no sistema instalado.
4. Leia o Contrato de Licença e clique em *Sim, Aceito Este Contrato de Licença*. Continue com *Avançar*.



5. Indique se deseja realizar uma *Instalação Nova* ou uma atualização de versão anterior do SUSE Linux Enterprise. Continue com *Avançar*.



6. Selecione o relógio e o fuso horário a serem usados no sistema. Continue com *Avançar*.



7. Indique se deseja instalar um sistema operacional primário em uma *Máquina Física* como convidado virtual dentro de uma máquina XEN, selecionando *Máquina Virtual*, ou como host de virtualização que pode executar outras máquinas virtuais com a opção *Host de Virtualização XEN*. Continue com *Avançar*.



8. Use a tela Configurações de Instalação para ver as propostas de instalação e opções de particionamento, em seguida, mude as opções desejadas, se necessário.

A guia *Visão Geral* contém as opções que às vezes precisam de intervenção manual (na maioria das situações de instalação comum). A guia *Avançada* contém opções especiais, descritas abaixo.


## IMPORTANTE

Se nenhuma mudança for feita nas seleções do Software, o GNOME será instalado como o ambiente da área de trabalho padrão. Para instalar o KDE, clique em *Software* e selecione *KDE*. Dependendo de seu espaço disponível

em disco, você pode optar por instalar ambas.


Continue com *Instalar*.

9. Clique em *Aceitar* para aceitar os contratos de licença que venham a aparecer.




10. Inicie a instalação clicando em *Instalar*.

Após concluída a configuração básica do sistema e a instalação de todos os pacotes de software selecionados, a instalação do SUSE Linux Enterprise Server faz a reinicialização com o novo sistema Linux. Depois da reinicialização, você verá a seguinte tela:



11. Digite uma senha para a conta do administrador do sistema (o usuário `root`).

Nunca esqueça a senha do `root`. Depois de digitá-la aqui, a senha não poderá ser recuperada. Ela apenas pode ser redefinida com ajuda administrativa. Continue com *Avançar*.




12. Digite um nome para o computador e o domínio DNS ao qual ele pertence. Continue com *Avançar*.




13. Na tela Configuração de Rede, veja ou mude as conexões de rede do seu sistema.

Se você tem dispositivos de rede (por exemplo, placas de rede ou wireless, conexão DSL, adaptador ISDN ou modem), é recomendável configurá-los neste momento, pois uma conexão de Internet permite que o SUSE Linux Enterprise Server recupere as atualizações disponíveis e as inclua na instalação. Continue com *Avançar*.





14. Faça um teste de conexão com a Internet clicando em *Sim, Testar a Conexão com a Internet*. Esta opção também procura as notas de versão mais recentes do SUSE Linux Enterprise Server. Continue com *Avançar*.
15. Veja os resultados do teste na tela Executando Teste da Conexão com a Internet. Continue com *Avançar*.




16. Na tela Configuração do Novell Customer Center, habilite o seu sistema para atualizações online com *Configurar Agora > Avançar > Continuar*.


Clique em *Configurar Depois > Avançar* para ignorar essa etapa e continuar a instalação. É possível configurar essa opção após a instalação do produto. Continue com *Avançar*.



17. Por padrão, o SUSE Linux Enterprise Server cria um certificado para o sistema. Para desabilitar esse recurso, clique em *Ignorar Configuração > Próximo*. Continue com *Avançar*.




18. Selecione *Local (/etc/passwd)* na tela Método de Autenticação do Usuário, exceto quando houver instrução contrária do administrador do sistema. Continue com *Avançar*.



19. Digite seu nome e sobrenome no campo *Nome Completo do Usuário*, seu nome de login no campo *Nome do Usuário* e sua senha (como recomendado pelo administrador do sistema) no campo *Senha*.


Por questões de segurança, a senha deve ter pelo menos oito caracteres e incluir letras maiúsculas e minúsculas e números. As senhas podem ter até 72 caracteres e diferenciam maiúsculas de minúsculas. Continue com *Avançar*.



20. Veja as Notas da Versão após a conclusão da configuração do sistema. Continue com *Avançar*.



21. Use a tela Configuração de Hardware para ver ou configurar sua placa gráfica e outros dispositivos de hardware. Continue com *Avançar*.



22. Na tela Instalação Concluída, clique em *Concluir* para completar a instalação do SUSE Linux Enterprise Server e passar para a tela de login.
23. Clique no seu nome de usuário e digite sua senha no campo *Senha*. Em seguida, pressione Enter.

## Informações legais

Todo o conteúdo é copyright © 2006- 2009 Novell, Inc.

Este manual é protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Novell. Ao reproduzir, duplicar ou distribuir este manual, você concorda explicitamente com os termos e as condições deste contrato de licença.

Este manual pode ser livremente reproduzido, duplicado e distribuído da forma como está ou como parte de um pacote bundle em formato eletrônico e/ou impresso, desde que, entretanto, as seguintes condições sejam atendidas:

O aviso de copyright e os nomes dos autores e contribuidores devem aparecer de forma clara e evidente em todas as cópias reproduzidas, duplicadas e distribuídas. Este manual, especificamente no formato impresso, é reproduzido e/ou distribuído apenas para uso não comercial. A autorização expressa da Novell, Inc. deve ser obtida antes de qualquer outro uso de um manual ou de parte dele.

Para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte a Lista de marcas registradas e de marcas de serviço da Novell em <http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html> [<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>]. Linux\* é uma marca registrada de Linus Torvalds. Todas as outras marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários. Um símbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell; um asterisco (\*) indica uma marca registrada de terceiros.

Todas as informações deste manual foram compiladas com a maior atenção possível aos detalhes. Entretanto, isso não garante uma precisão absoluta. A Novell, Inc., o SUSE LINUX Products GmbH, os autores ou os tradutores não deverão ser responsabilizados por possíveis erros ou conseqüências decorrentes.

Novell®

