

安装快速入门

SUSE Linux Enterprise Server 11

NOVELL® 快速入门卡

使用以下步骤安装 SUSE® Linux Enterprise 11 的新版本。本文档提供了有关如何完整运行 SUSE Linux Enterprise Server 默认安装的快速概述。

欢迎使用 SUSE Linux Enterprise Server

有关更详细的安装指导和部署策略，请参见位于 <http://www.novell.com/documentation/> 的 SUSE Linux Enterprise 文档。

系统要求

- 个人计算机：Pentium® III 500 mhz 或以上的处理器（建议 Pentium 4 2.4 Ghz 或以上，或者任何 AMD64 for Intel® EM64T 处理器）
- 512 MB 的物理 RAM（建议 1 GB）
- 2 GB 可用磁盘空间（建议更多）
- 800 x 600 显示器分辨率（建议 1024 x 768 或以上）



安装 SUSE Linux Enterprise Server

如果计算机上没有 Linux 系统或想替换现有的 Linux 系统，则使用这些说明。

1. 将 SUSE Linux Enterprise Server DVD 插入驱动器，然后重引导计算机以启动安装程序。




2. 在引导屏幕上选择安装，然后按 Enter 键。系统随即会以常规方式装载 SUSE Linux Enterprise Server 安装程序并开始安装。



3. 选择安装中要使用的语言和所安装系统的语言。
4. 阅读许可协议，然后单击是，我同意许可协议。按下一步继续。



5. 确定是要完成全新安装还是完成从 SUSE Linux Enterprise 先前版本更新。按下一步继续。



6. 选择系统使用的时钟和时区。按下一步继续。

7. 确定是安装为物理机上的主操作系统还是 XEN 计算机内部的虚拟 guest（通过选择虚拟机），又或是可运行其他虚拟机的虚拟主机（通过选项 XEN 虚拟主机）。按下一步继续。

8. 使用“安装设置”屏幕查看多个建议的安装和分区选项，然后根据需要更改所需选项。

选项卡概述包含的几个选项有时需要手动干预（在大多数常用安装环境中）。选项卡专家包含几个特殊选项，如下所述。

重要


如果您不对“软件”选项做任何更改，GNOME 将按照默认的桌面环境安装。要安装 KDE，请单击软件并选择 KDE。根据可用磁盘空间，您可以选择同时安装两个桌面。通过选择安装继续。

9. 单击接受接受任何许可协议。



10. 通过选择安装开始安装。

完成基本系统设置和所有选定软件包的安装后，SUSE Linux Enterprise Server 安装程序引导进入新的 Linux 系统。重引导后，您将看到以下屏幕：



11. 输入系统管理员帐户（称为 root 用户）的密码。

千万不要忘记 root 密码！您在此处输入之后，就不能检索该密码。该密码只可通过管理助手重置。按下一步继续。




12. 输入此计算机的名称以及所属的 DNS 域。按下一步继续。



13. 在“网络配置”屏幕中，查看或更改系统的网络连接。

如果有网络设备（例如有线或无线网卡、DSL 连接、ISDN 适配器或调制解调器），最好现在就配置它们，因为网络连接允许 SUSE Linux Enterprise Server 检索任何可用的更新并将它们含入安装中。按下一步继续。




14. 要测试因特网连接，请单击是，测试因特网连接。此选项也检查最新的 SUSE Linux Enterprise Server 发行说明。按下一步继续。

15. 在“正在运行因特网连接测试”屏幕上查看测试结果。按下一步继续。



16. 在 Novell Customer Center“配置”屏幕上选择**立即配置** > **下一步** > **继续**来使系统获取联机更新。


单击**稍后配置** > **下一步**跳过这一步并继续安装。可以在产品安装完毕后再配置此选项。按**下一步**继续。



17. 默认情况下，SUSE Linux Enterprise Server 会为系统创建证书。要禁用此选项，单击**跳过配置** > **下一步**。按**下一步**继续。




18. 在“用户身份验证方法”屏幕中选择**本地 (/etc/passwd)**，除非有所指示，否则由系统管理员执行。按**下一步**继续。



19. 在**用户全名字**段中输入您的姓名，在**用户名字**段中输入登录名，并按照系统管理员的建议在**密码**字段输入密码。


出于安全考虑，您的密码至少应为八个字符，而且要包含大小写字母及数字。密码最长为 72 个字符，区分大小写。按**下一步**继续。



20. 系统配置完成后，查看发行说明。按**下一步**继续。



21. 使用“硬件配置”屏幕查看或配置图形卡以及其他硬件设备。按下一步继续。



22. 在“安装已完成”屏幕中，单击完成结束 SUSE Linux Enterprise Server 的安装，然后继续到登录屏幕。
23. 单击您的用户名，在密码字段输入密码，然后按 Enter 键。

法律声明

所有内容的版权都属于 © 2006- 2009 Novell, Inc.

本手册受 Novell 知识产权的保护。复制、复印或分发本手册，表示您明确同意遵守本许可协议的条款。

本手册可如上或作为捆绑包的一部分免费复制、复印或分发（电子和/或打印格式），前提是满足以下条件：

本版权声明及作者和贡献者姓名清晰明确地出现在复制、复印和分发的所有副本上。复制和/或分发本手册（尤其是打印格式）仅限于非商业用途。将本手册或其一部分用于任何其他用途，都必须事先获得 Novell, Inc 的明确授权。

有关 Novell 商标的列表，请参阅 Novell 商标和服务标记列表

(<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>) [<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>]. Linux* 是 Linus Torvalds 的注册商标。所有第三方商标均属其各自所有者的财产。商标符号 (®、™ 等) 代表 Novell 商标；星号 (*) 代表第三方商标。

本指南力求涵盖所有细节。但这并不确保本指南准确无误。无论是 Novell, Inc.、SUSE LINUX 产品 GmbH、作者还是翻译人员都不对任何可能的错误或因错误造成的任何后果负责。

