

Краткое руководство по установке SUSE Linux Enterprise Server 11

КАРТОЧКА БЫСТРОГО СТАРТА NOVELL®

Для установки новой версии SUSE® Linux Enterprise 11 используйте следующие процедуры. В этом документе приводится краткий обзор стандартной установки SUSE Linux Enterprise Server.

Вас приветствует SUSE Linux Enterprise Server

Подробные инструкции по установке и разворачиванию см. в документации SUSE Linux Enterprise на <http://www.novell.com/documentation/>.


Требования к системе

- ПК с процессором Pentium* III 500 МГц или более производительным (рекомендуется Pentium IV с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше либо AMD64 для Intel* EM64T)
- 512 Мб физической оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб)
- 2 Гб свободного места на диске (рекомендуется больше)
- Дисплей с разрешением 800 x 600 (рекомендуется 1024 x 768 или выше)


Установка SUSE Linux Enterprise Server

Используйте эти инструкции, если на компьютере отсутствует система Linux или требуется заменить существующую систему Linux.


1. Вставьте DVD-диск SUSE Linux Enterprise Server в дисковод и перезагрузите компьютер, чтобы запустить программу установки.



2. На экране загрузки выберите *Установка* и нажмите клавишу **Enter**. Будет загружена программа установки SUSE Linux Enterprise Server и запущена установка в обычном режиме.




3. Выберите язык, используемый программой установки и установленной системой.
4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите *Да, я согласен с условиями лицензионного соглашения*. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




5. Выберите вариант *Новая установка* или обновление предыдущей версии SUSE Linux Enterprise. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



6. Выберите часы и часовой пояс для использования в системе. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



7. Выберите один из вариантов: *Физическая машина* — установка в качестве основной операционной системы на компьютере; *Виртуальная машина* — установка в качестве виртуального гостя на компьютере XEN; *Хост виртуализации XEN* — установка в качестве хоста виртуализации XEN, который может выполнять другие виртуальные машины. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



8. На экране "Настройки установки" просмотрите предлагаемые параметры установки и разбиения диска, при необходимости измените их.


Вкладка *Обзор* содержит параметры, которые иногда требуют вмешательства пользователя (в наиболее типичных ситуациях установки). Вкладка *Эксперт* содержит специальные параметры, которые описаны ниже.

ВАЖНО

Если не внесены никакие изменения в выбор ПО, в качестве среды рабочего стола


по умолчанию устанавливается GNOME. Чтобы установить KDE, щелкните *Программное обеспечение* и выберите *KDE*. Если достаточно свободного места на диске, можно выбрать установку обоих рабочих столов. Для продолжения нажмите кнопку *Установить*.

9. Нажмите кнопку *Принять*, чтобы принять все лицензионные соглашения.




10. Запустите установку, нажав кнопку *Установить*.

После завершения программы установки базовой системы и установки всех выбранных пакетов программного обеспечения установка SUSE Linux Enterprise Server загружается в новую систему Linux. После перезагрузки будет открыт следующий экран:




11. Введите пароль для учетной записи системного администратора (которого называют пользователем root).

Пароль учетной записи root не следует забывать! После ввода этого пароля здесь извлечь его будет невозможно. Сброс этого пароля возможен только при помощи администратора. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




12. Введите имя компьютера и домен DNS, к которому он принадлежит. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




13. На экране настроек сети просмотрите и при необходимости измените сетевые соединения системы.

Если имеются сетевые устройства (например, сетевая или беспроводная плата, DSL-подключение, ISDN-адаптер или модем), рекомендуется настроить их сейчас, поскольку подключение к Интернету позволяет получить все доступные обновления SUSE Linux Enterprise Server и включить их в установку. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




14. Проверьте подключение к Интернету, выбрав параметр *Да, проверить подключение к Интернету*. Этот параметр также позволяет получить примечания к выпуску SUSE Linux Enterprise Server. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.

15. Просмотрите результаты проверки на экране теста подключения к Интернету. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




16. На экране Novell Customer Center Configuration разрешите обновление системы по сети, выбрав *Настроить сейчас > Далее > Продолжить*.


Нажмите кнопку *Настроить позже > Далее*, чтобы пропустить этот этап и продолжить установку. Этот параметр можно настроить после установки продукта. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



17. По умолчанию SUSE Linux Enterprise Server создает сертификат системы. Чтобы отключить создание, выберите *Пропустить настройку > Далее*. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




18. На экране выбора способа аутентификации пользователя выберите *Локальный (/etc/passwd)*, если от системного администратора не получены другие инструкции. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




19. Введите свои имя и фамилию в поле *Полное имя пользователя*, имя пользователя в поле *Имя пользователя* и пароль (согласно рекомендациям системного администратора) в поле *Пароль*.


Из соображений безопасности пароль должен состоять не менее чем из восьми символов, включая прописные и строчные буквы и цифры. Максимальная длина для паролей составляет 72 символа, регистр символов учитывается. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



20. После завершения настройки системы просмотрите примечания к выпуску. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



21. На экране настройки оборудования просмотрите или измените настройки видеокарты и других устройств. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



22. Нажмите кнопку *Готово* на экране завершения установки, чтобы завершить установку SUSE Linux Enterprise Server и перейти на экран входа в систему.
23. Щелкните свое имя пользователя и введите пароль в поле *Пароль*, а затем нажмите клавишу *Enter*.

Юридическая информация

Все содержимое охраняется авторскими правами
© 2006 – 2009 Novell, Inc.

Данное руководство защищено правами на интеллектуальную собственность Novell. Воспроизведение, копирование или распространение данного руководства означает явное согласие с положениями и условиями данного лицензионного соглашения.

Данное руководство можно свободно воспроизводить, копировать и распространять само по себе или как часть пакета на электронных и/или печатных носителях при выполнении следующих условий.

Это уведомление об авторских правах, имена авторов и участников отображаются отчетливо на всех воспроизведенных, скопированных и распространенных копиях. Данное руководство, особенно на печатных носителях, воспроизводится и/или распространяется только для некоммерческого использования. Прежде чем использовать любое руководство Novell, Inc. или его часть в других целях, необходимо получить соответствующие полномочия.

Для получения дополнительной информации о товарных знаках Novell обратитесь к списку товарных знаков и знаков обслуживания: <http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>. Linux* является охраняемым товарным знаком Linus Torvalds. Все другие товарные знаки независимых производителей являются собственностью соответствующих владельцев. Символ товарного знака (®, ™ и т. д.) означает товарный знак Novell; звездочка (*) означает товарный знак независимых производителей.

При сборе информации, содержащейся в данной книге, особое внимание уделялось деталям. Однако это не гарантирует абсолютную точность. Компании Novell и SUSE LINUX Products GmbH, авторы и переводчики не несут ответственность за возможные ошибки или их последствия.

Novell®

