

Краткое руководство по установке SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1

КАРТОЧКА БЫСТРОГО СТАРТА NOVELL®

Для установки новой версии SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 SP1 используйте следующие процедуры. В этом документе приводится краткий обзор стандартной установки SUSE Linux Enterprise Desktop.

Вас приветствует SUSE Linux Enterprise Desktop

Подробные инструкции по установке и разворачиванию см. в документации SUSE Linux Enterprise Desktop на странице <http://www.novell.com/documentation/>.


Минимальные требования к системе

- ПК с процессором Pentium* III с частотой 500 МГц или выше (рекомендуется Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц или выше либо любой процессор AMD64/Intel* EM64T)
- 512 Мб физической оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб)
- 3 Гб свободного места на диске (рекомендуется больше)
- Дисплей с разрешением 800 x 600 (рекомендуется 1024 x 768 или выше)


Установка SUSE Linux Enterprise Desktop

Следуйте этим указаниям, если система Linux не установлена на компьютере либо требуется заменить установленную ранее версию Linux.


1. Вставьте DVD-диск SUSE Linux Enterprise Desktop в дисковод и перезагрузите компьютер, чтобы запустить программу установки.



2. На экране загрузки выберите *Установка* и нажмите клавишу **Enter**. Будет загружена программа установки SUSE Linux Enterprise Desktop и запущена установка в обычном режиме.




3. Выберите язык, используемый программой установки и установленной системой.
4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите *Да, я согласен с условиями лицензионного соглашения*. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



5. Выберите вариант *Новая установка* или обновление до новой версии SUSE Linux Enterprise Desktop. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




6. Выберите часы и часовой пояс для использования в системе. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




7. Введите свои имя и фамилию в поле *Полное имя пользователя*, имя пользователя в поле *Имя пользователя* и пароль (согласно рекомендациям системного администратора) в поле *Пароль*.

Из соображений безопасности пароль должен состоять не менее чем из восьми символов, включая прописные и строчные буквы и цифры. Максимальная длина паролей составляет 72 символа, регистр символов учитывается. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.



8. Введите пароль для учетной записи системного администратора (которого называют пользователем *root*).


Пароль учетной записи *root* не следует забывать! После ввода этого пароля здесь извлечь его будет невозможно. Сброс этого пароля возможен только при помощи администратора. Для продолжения нажмите кнопку *Далее*.




9. На экране "Настройки установки" просмотрите предлагаемые параметры установки и разбиения диска. При необходимости измените их.

Вкладка *Обзор* содержит параметры, которые иногда требуется установить вручную (например, разбиение на разделы и выбор программного обеспечения). Вкладка *Экспертные параметры* содержит расширенные параметры настройки.

10. Нажмите кнопку *Принять*, чтобы принять необходимые лицензионные соглашения. Будет открыт следующий экран:




11. Нажмите кнопку *Установить* для запуска установки.




Для установки обычно требуется от 15 до 30 минут в зависимости от быстродействия компьютера и выбранного программного обеспечения. Во время установки можно просмотреть презентацию продукта, заметки о выпуске, содержащие последнюю информацию, или подробный журнал установки.

12. После завершения программы установки базовой системы и установки всех выбранных пакетов программного обеспечения установка SUSE Linux Enterprise Desktop загружается в новую систему Linux для выполнения автоматической настройки системы. Эта процедура пытается настроить доступ к сети и Интернету и устанавливает оборудование. Этот процесс не требует вмешательства.
13. Разрешите обновление системы по сети на экране настройки Центра заказчиков Novell. Чтобы зарегистрировать систему, выберите *Настроить сейчас > Далее > Продолжить*.



Чтобы пропустить этот шаг, выберите *Настроить позже > Далее* и продолжите установку. Этот параметр можно настроить после установки продукта.

14. Нажмите кнопку *Готово* на экране завершения установки, чтобы завершить установку SUSE Linux Enterprise Desktop и перейти на экран входа в систему.



15. Щелкните свое имя пользователя и введите пароль в поле *Пароль*. Нажмите клавишу **Enter** для входа в систему.

Юридическая информация

Авторские права на все содержимое © 2006–2010 Novell, Inc.

Данное руководство защищено правами на интеллектуальную собственность Novell. Воспроизведение, копирование или распространение данного руководства означает явное согласие с положениями и условиями данного лицензионного соглашения.

Данное руководство можно свободно воспроизводить, копировать и распространять само по себе или как часть пакета на электронных и/или печатных носителях при выполнении следующих условий.

Это уведомление об авторских правах, имена авторов и участников отображаются четко и отчетливо, на всех воспроизведенных, скопированных и распространенных копиях. Данное руководство, особенно на печатных носителях, воспроизводится и/или распространяется только для некоммерческого использования. Перед тем как использовать любое руководство Novell Inc. или его часть в других целях, необходимо получить соответствующие полномочия.

Для получения дополнительной информации о товарных знаках Novell обратитесь к списку товарных знаков и знаков обслуживания: <http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>. Linux* является охраняемым товарным знаком Linus Torvalds. Все товарные знаки других поставщиков являются собственностью соответствующих владельцев. Символ товарного знака (®, ™ и т. д.) означает товарный знак Novell; звездочка (*) означает товарный знак независимых производителей.

При сборе информации, содержащейся в данной книге, особое внимание уделялось деталям. Однако это не гарантирует абсолютной точности. Компании Novell и SUSE LINUX Products GmbH, авторы и переводчики не несут ответственности за возможные ошибки или их последствия.

Novell®

